

Provider	Pop3	NOTE
Alice	in.alice.it / porta 110	<p>Limitazioni del servizio</p> <p>La ricezione e l'invio di e-mail mediante client di posta (ad esempio Outlook 2003, Outlook Express, Eudora) è possibile solo con connessione ad Internet da un collegamento del Gruppo Telecom Italia. In caso di collegamento con connessione da altro provider inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la VfdafoneInternet Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station) , la visualizzazione e l' invio di posta elettronica con un qualsiasi browser avviene dalla sezione Mail e Servizi di questo sito.</p>
Excite	-	<p>La casella è consultabile in remoto solo con connessione ad un pop di Excite. I parametri vengono comunicati al cliente al momento dell'attivazione dell'accesso Internet con Excite. Resta gratuita la consultazione della mail direttamente tramite il sito nella pagina dedicata al web-mail</p>
Fastbusiness.it	mail.fastbusiness.it	<p>La mail è disponibile solo se la connessione utilizzata appartiene a Fastweb. In caso di disattivazione del contratto con l' operatore, l'account viene cancellato e il cliente non può più utilizzarlo</p>
Fastweb	pop.fastwebnet.it	
Freemail	freemail.it	<p>Il Provider di Freemail è Supereva</p> <p>La lettura in POP3 della posta (cioè attraverso programmi come Outlook Express, Eudora e simili) è riservata agli abbonati, oppure a chi si collega con la connessione PowerDialup. (fonte <a href="http://webmail.supereva.it/pop3.shtml">http://webmail.supereva.it/pop3.shtml</a>)</p>
Inwind	popmail.inwind.it	<p>La fruizione in modalità POP3/Imap4 (attraverso i principali software quali Ms Outlook, Eudora etc.) è garantita solo per i clienti di LiberoADSL, Libero Free, Inwind e di tutti i servizi di collegamento a Internet forniti da Wind</p> <p>La consultazione della casella di posta sul portale <a href="http://www.libero.it">www.libero.it</a> (Web Mail) continuerà ad essere disponibile nelle modalità attuali, utilizzando qualsiasi servizio di collegamento a Internet inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la Vodafone Internet Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station) , usufruendo dell'ambiente integrato Mail e SMS (Personal Zone)</p>
IOL	popmail.iol.it	<p>La fruizione in modalità POP3/Imap4 (attraverso i principali software quali Ms Outlook, Eudora etc.) e' garantita solo per i clienti di LiberoADSL, Libero Free, Inwind e di tutti i servizi di collegamento a Internet forniti da Wind</p> <p>La consultazione della casella di posta sul portale <a href="http://www.libero.it">www.libero.it</a> (Web Mail) continuerà ad essere disponibile nelle modalità attuali, utilizzando qualsiasi servizio di collegamento a Internet inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la Vodafone Internet Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station) , usufruendo dell'ambiente integrato Mail e SMS (Personal Zone)</p>



Provider	Pop3	NOTE
		Disponibile anche l'accesso tramite IMAP4 dal server <a href="http://imapmail.libero.it">imapmail.libero.it</a> (non supportato da tutti i client) La username deve corrispondere all' indirizzo Emailper esteso
Libero	<a href="mailto:popmail.libero.it">popmail.libero.it</a>	Le caselle mail attivate gratuitamente con la registrazione a Libero sono consultabili tramite programmi di Posta (client) in modalità IMAP4/POP3 con qualsiasi connettività. La consultazione della casella di posta sul portale <a href="http://www.libero.it">www.libero.it</a> (Web Mail) continuerà ad essere disponibile nelle modalità attuali, utilizzando qualsiasi servizio di collegamento a Internet, inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la Vodafone Internet Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station),e usufruendo dell'ambiente integrato Mail e SMS (Personal Zone)
Supereva	<a href="mailto:mail.supereva.it">mail.supereva.it</a>	La lettura in POP3 della posta (cioè attraverso programmi come Outlook Express, Eudora e simili) è riservata agli abbonati, oppure a chi si collega con la connessione PowerDialup. (fonte <a href="http://webmail.supereva.it/pop3.shtml">http://webmail.supereva.it/pop3.shtml</a> ) I clienti che passano da TeleTu a Vodafone non hanno piu' accesso alla mail dal sito TeleTu
Teletu (Everyday.com)	<a href="mailto:virtual.everyday.com">virtual.everyday.com</a> <a href="mailto:pop.teletu.it">pop.teletu.it</a>	
TIM	<a href="mailto:box.posta.tim.it">box.posta.tim.it</a>	Per l'accesso occorre connettersi dal pop di TIM
Tin.it	<a href="mailto:box.tin.it">box.tin.it</a>	Abbonamento Premium (inserire Username per esteso)  Abbonamento free ClubNet (inserire Username per esteso)
Virgilio	nuovo: <a href="mailto:in.virgilio.it">in.virgilio.it</a> <a href="mailto:popmail.virgilio.it">popmail.virgilio.it</a>	Per @Virgilio.it: E' possibile recuperare la posta in remoto collegandosi al loro numero unico, a meno che non si sottoscriva un abbonamento ( <a href="http://help.virgilio.it/assistenza/dettaglio.jsp?id=6015">http://help.virgilio.it/assistenza/dettaglio.jsp?id=6015</a> )
Yahoo	<a href="mailto:pop.mail.yahoo.com">pop.mail.yahoo.com</a> <a href="mailto:pop.mail.yahoo.it">pop.mail.yahoo.it</a>	Per il dominio .com l'accesso da web rimane gratuito mentre la gestione della posta tramite POP3 è a pagamento. Per info <a href="http://help.yahoo.com/help/us/mail/pop/pop-16.html">http://help.yahoo.com/help/us/mail/pop/pop-16.html</a> Per il dominio .it rimane tutto gratuito L'Accesso a Yahoo.it da Remoto è possibile soltanto se il cliente entra nel proprio account Yahoo.it da <a href="http://www.yahoo.it">www.yahoo.it</a> > clicca su "Opzioni Mail" (in alto a destra"> clicca su "Accesso POP & Forward" > Clicca su "SI : voglio utilizzare l'accesso pop/forward per la mia casella Yahoo

